

CND PLEXIGEL™

Builder-Sculpted on a Form

Μια επιλογή υπηρεσίας για φυσικά νύχια με μικρό ελεύθερο άκρο, που απαιτούν μεσαίο έως μεγάλο μήκος.


CND™ PRODUCTS

- COOLBLUE™ Hand Cleanser
- OFFLY FAST™ Moisturizing Remover
- SCRUBFRESH™ Nail Surface Cleanser
- CND™ Files and Buffers
- CND™ Future Form
- CND PLEXIGEL™ Bonder
- CND PLEXIGEL™ Builder
- CND PLEXIGEL™ Protector Top Coat

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- CND™ LED Lamp
- Πετσέτες χεριών
- Σαπούνι χεριών
- Nail pads που δεν αφήνουν χνούδι
- Καθαρό Οινόπνευμα 99%
- Cuticle pusher
- Πενσάκι μανικιούρ
- Νυχοκόπτης
- Curette
- Τροχός νυχιών*





*Προαιρετικά



ΒΗΜΑ 1 | PERFORM A MANICURE - ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ

P

1. Ζητήστε από τον πελάτη να πλύνει τα χέρια με σαπούνι και τρεχούμενο νερό για 20-30 δευτερόλεπτα, και να τα στεγνώσει με την πετσέτα.
2. Κάνετε μασάζ με **COOLBLUE™** Hand Cleanser στα χέρια του πελάτη.
3. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το τυχόν υπάρχον χρώμα νυχιών από το φυσικό νύχι χρησιμοποιώντας ένα αφαιρετικό βερνικιού με βάση την ακετόνη (**OFFLY FAST™** Moisturizing Remover) και ένα nail pad που δεν αφήνει χνούδι.*
4. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε το μήκος από κάθε νύχι, χρησιμοποιώντας νυχοκόπτη.
5. Σχηματίστε το ελεύθερο άκρο κάθε νυχιού με μια μαλακή λίμα 240-grit (**Kanga™** File ή **Koala Buffer™**).
6. Σύρετε απαλά ένα cuticle pusher κατά μήκος της επιφάνειας του νυχιού προς την περιοχή του επωνυχίου και κατά μήκος κάθε πλευρικής πτυχής (πλαϊνά του νυχιού), για να σηκώσετε και να χαλαρώσετε τυχόν πετσάκια (νεκρό ιστό) από την επιφάνεια του νυχιού.**
7. Κατευθύνετε απαλά ένα εργαλείο curette κατά μήκος της επιφάνειας του νυχιού, για να αφαιρέσετε τον νεκρό ιστό από το νύχι.
8. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα κοφτάκι του μανικιούρ για να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν χαλαρωμένα πετσάκια ή παρανυχίδες.



* Τα αφαιρετικά βερνικιού με βάση την ακετόνη όπως το CND™ OFFLY FAST™, είναι ο γρηγορότερος και ασφαλέστερος τρόπος για να αφαιρέσετε το βερνίκι νυχιών. Τα αφαιρετικά που δεν βασίζονται στην ακετόνη, θα διαλύσουν το βερνίκι πιο αργά και θα "μουτζουράσουν" το χρώμα στην περιοχή του επωνυχίου, με κίνδυνο την υπερβολική έκθεση στην ακετόνη.



** Για πελάτες που τα νύχια τους παράγουν υπερβολικά πετσάκια μεταξύ των υπηρεσιών, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα CuticleAway™ ομοιόμορφα γύρω από το επωνύχιο κάθε νυχιού και προχωρήστε στην υπόλοιπη διαδικασία του μανικιούρ. Φροντίστε να τρίψετε καλά τα νύχια με σαπούνι και τρεχούμενο νερό για 20-30 δευτερόλεπτα, για να αφαιρέσετε σχολαστικά το αφαιρετικό για τα πετσάκια, και μετά σκουπίστε τα με την πετσέτα.

REMOVE SHINE - ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΓΥΑΛΑΔΑ

9. Αφαιρέστε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του φυσικού νυχιού με ένα buffer 240-grit (**Koala Buffer™**), προς την κατεύθυνση της φυσικής ανάπτυξης του νυχιού.

ELIMINATE SURFACE CONTAMINANTS AND PURIFY NAIL PLATE LAYERS - ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ


10. Καθαρίστε σχολαστικά και αφυδατώστε προσωρινά την επιφάνεια του νυχιού με **SCRUBFRESH™**, χρησιμοποιώντας ένα rad που δεν αφήνει χνούδι. Τραβήξτε ελαφρά προς τα πίσω το δέρμα και τρίψτε το νύχι, σαν να αφαιρούσατε κόκκινο βερνίκι νυχιών.



ΒΗΜΑ 2

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ CND PLEXIGEL™ BONDER




1. Κυλήστε απαλά το μπουκάλι ανάμεσα στις παλάμες, για ανάμειξη του υλικού.
2. Εφαρμόστε 1 λεπτή στρώση **CND PLEXIGEL™ Bonder** και στα 5 νύχια, σφραγίζοντας το άκρο μετά από κάθε εφαρμογή. Πάντα να αφήνετε ένα πολύ μικρό περιθώριο ελεύθερο γύρω από την περιμετρο του νυχιού.
3. Πολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα στη **CND™ LED Lamp**, πατώντας το κουμπί 1. ΜΗΝ σκουπίσετε την κολλώδη επίστρωση, μόλις αφαιρέσετε τα νύχια από τη λάμπα.



ΒΗΜΑ 3

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

1. Προετοιμάστε τη φόρμα κόβοντας το πίσω tab της, για να επιπρέψετε τη συμμετρική τοποθέτησή στο δάχτυλο.
2. Διαμορφώστε τη φόρμα σε μια απαλή καμπύλη C, κρατώντας τα κάτω tabs και περιστρέφοντας τη φόρμα μπρος-πίσω, ώσπου η καμπύλη C να είναι ίδια με το φυσικό νύχι.
3. Τοποθετήστε την κάτω από το ελεύθερο άκρο και πιέστε κατά μήκος των πλαινών, για να δείτε πού ευθυγραμμίζεται το πλαινό τοίχωμα του νυχιού με τη φόρμα.
4. Αφαιρέστε τη φόρμα και προσαρμόστε την με ένα ψαλιδάκι, αν χρειαστεί.
5. Τοποθετήστε τη φόρμα κάτω από το ελεύθερο άκρο, διασφαλίζοντας ότι ταιριάζει άνετα στη γραμμή του ελεύθερου άκρου. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή της διαρροής του προϊόντος κάτω από το νύχι, κατά τη διάρκεια του κτισίματος.
6. Σφίξτε τα μπροστινά tabs και πιέστε τα προς το νύχι για να ταιριάξουν τέλεια, διασφαλίζοντας ότι οι γραμμές των πλαινών τοιχωμάτων είναι ίσιες και ευθυγραμμισμένες με το νύχι.
7. Κόψτε τα tabs που περισσεύουν κάτω από το δάχτυλο, για να εξασφαλίσετε τη σωστή απόσταση του χεριού με τις λυχνίες της **CND™ LED Lamp**.






ΒΗΜΑ 4

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ CND PLEXIGEL™ BUILDER

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Για πελάτες με ευαισθησία στη θερμότητα, απλώστε μια λεπτή στρώση CND PLEXIGEL™ Sharper στο φυσικό νύχι και πολυμερίστε για 1 λεπτό στη CND™ LED Lamp, χρησιμοποιώντας το κουμπί 2B.


1. Εφαρμόστε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση **CND PLEXIGEL™ Builder** στο φυσικό νύχι.
2. Εφαρμόστε μια σταγόνα από το τζελ στη φόρμα, για να δημιουργήσετε το επιθυμητό μήκος και σχήμα.
 - A. Με την άκρη του πινέλου, περάστε ελαφρά το τζελ στη Ζώνη 2.
 - B. Πολυμερίστε στιγμιαία για 2-3 παλμούς στη **CND™ LED Lamp** (κουμπί 1). Επαναλάβετε στα υπόλοιπα νύχια.
3. Αφαιρέστε τη φόρμα και πολυμερίστε για 1 λεπτό, χρησιμοποιώντας το κουμπί 2B.
- 4 Εφαρμόστε μια 2η στρώση builder, για να δημιουργήσετε σχήμα και δομή .
 - A. Εφαρμόστε τζελ στο κάθετο κέντρο του νυχιού προς τα κάτω, και απλώστε και τις δύο πλευρές.
 - B. Χρησιμοποιήστε τη βαρύτητα γυρνώντας ανάποδα το δάκτυλο, για να καθορίσετε περαιτέρω την κορυφή (arex).
 - Γ. Πολυμερίστε στιγμιαία με 2-3 παλμούς στο κουμπί 1, για να μην τρέξει το τζελ και να ελέγξετε την αίσθηση θερμότητας στο νύχι.
5. Πολυμερίστε για 1 λεπτό, χρησιμοποιώντας το κουμπί 2B.
6. Γεμίστε τυχόν χαμηλά σημεία, με ένα πινέλο. Αγγίξτε τη μια πλευρά του βαθουλώματος και ανασηκώστε το πινέλο, δημιουργώντας μια λεπτή κλωστή προϊόντος. Τραβήξτε την κλωστή αυτή στο σημείο του βαθουλώματος και αγγίξτε την άλλη του πλευρά. Αφήστε το τζελ να σταθεροποιηθεί.
7. Πολυμερίστε για 1 λεπτό, χρησιμοποιώντας το κουμπί 2B.



ΒΗΜΑ 5

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ

1. Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με ένα nail pad εμπτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 99%.
2. Βελτιώστε το σχήμα των νυχιών με μια λίμα και buffer 180-grit (Boomerang Padded File ή **Blizzard File™**). Προαιρετικά: Χρησιμοποιήστε ένα τροχολιθάκι διαμάντι (μεσαίο βαθμό grit) σε ½ ταχύτητα με τον τροχό.
 - 1) Διαμορφώστε την αριστερή πλευρά του νυχιού
 - 2) Διαμορφώστε τη δεξιά πλευρά του νυχιού
 - 3) Λιμάρετε τη Ζώνη 3 για τη δημιουργία της καμπύλης C
 - 4) Βελτιώστε και αναμείξτε τη γραμμή του επανυχιού
 - 5) Βελτιώστε και λειάνετε την κορυφή (arex)
 - 6) Διαμορφώστε το μπροστινό σχήμα και βελτιώστε τα κάτω τόξα
3. Αφαιρέστε τη σκόνη και σκουπίστε τα νύχια με Καθαρό Οινόπνευμα 99%.




ΒΗΜΑ 6

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ CND PLEXIGEL™ PROTECTOR TOP COAT

Χρησιμοποιήστε το για να σφραγίσετε και να προστατέψετε τα διάφανα επιπρόσθετα, ή πριν να εφαρμόσετε **CND™ VINYLUX™** Long Wear Polish.

1. Κυλήστε απαλά το μπουκάλι ανάμεσα στις παλάμες, για ανάμειξη του υλικού.
2. Εφαρμόστε 1 στρώση **CND PLEXIGEL™ Protector Top Coat** και στα 5 νύχια, σφραγίζοντας καλά το ελεύθερο άκρο.
3. Πολυμερίστε για 1 λεπτό στη **CND™ LED Lamp**, χρησιμοποιώντας το κουμπί 3.
4. Σκουπίστε ελαφρά για να αφαιρέσετε την κολλώδη επίστρωση, με ένα rad ή σφουγγαράκι εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 99%.



ΒΗΜΑ 7

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΧΡΩΜΑ

(Επιλογή για gel polish)

Αν χρησιμοποιείτε **CND™ SHELLAC™** Gel Polish, παραλείψτε το Protector Top Coat και το **CND™ SHELLAC™** Base Coat.

1. Ανακινήστε δυνατά το **CND™ SHELLAC™** Color.
2. Εφαρμόστε 2 λεπτές στρώσεις χρώματος και στα 5 νύχια.
3. Πολυμερίστε κάθε στρώση για 1 λεπτό στη **CND™ LED Lamp** χρησιμοποιώντας το κουμπί 2S.
4. Εφαρμόστε 1 στρώση **CND™ SHELLAC™** Top Coat και στα 5 νύχια.
5. Πολυμερίστε για 1 λεπτό, χρησιμοποιώντας το κουμπί 3.
6. Σκουπίστε ελαφρά την κολλώδη επίστρωση με ένα rad ή σφουγγαράκι, εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 99%.

